


INSTALOWANIE połączenia szerokopasmowego /PPPoE/ do usługi DIGI COM-NET w Windows XP

Użytkownik Windows XP, w celu połączenia z usługą DIGI COM -NET poprzez modem Ethernet nie potrzebuje instalować dodatkowego oprogramowania, tak jak ma to miejsce w przypadku wcześniejszych wersji systemów Windows.

Z poziomu START MENU ->> PANEL STEROWANIA otwieramy POŁĄCZENIA SIECIOWE





Należy pamiętać aby "Połączenie lokalne" lub „Połączenie bezprzewodowe” było aktywne


Sieć LAN lub szybki Internet




Z „Zadań sieciowych” wybieramy „Utwórz nowe połączenie”




w kolejnym oknie wybieramy „Połącz z Internetem”




wyberamy „Konfiguruj moje połączenie ręcznie”



W kolejnym oknie zaznaczamy



W kolejnym oknie wpisujemy nazwę naszego połączenia, jeżeli tego nie zrobimy, system nazwie nasze połączenie sam - "Połączenie szerokopasmowe"



Kreator nowego połączenia

Informacje o koncie internetowym
 Będziesz potrzebować nazwy konta i hasła do zarejestrowania się do konta internetowego.

Wpisz nazwę konta usługodawcy internetowego (ISP) i jego hasło, a następnie zanotuj te informacje i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. (Jeśli nie pamiętasz nazwy istniejącego konta lub jego hasła, skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.)

Nazwa użytkownika:

Hasło:

Potwierdź hasło:

Użyj tej nazwy konta i tego hasła, kiedy z Internetem łączy się dowolny użytkownik tego komputera

Uczyń to połączenie domyślnym połączeniem internetowym

Włącz Zaporę połączenia internetowego dla tego połączenia

< Wstecz Dalej > Anuluj

Kolejne okno kończy proces tworzenia połączenia do usługi DIGI COM -NET warto zaznaczyć „Dodaj skrót do tego połączenia...”

Kreator nowego połączenia

Kończenie pracy Kreatora nowego połączenia

Pomyślnie ukończono czynności potrzebne do utworzenia następującego połączenia:

Połączenie szerokopasmowe

- Używaj tego połączenia jako domyślnego
- To połączenie jest chronione przez zaporę
- Udostępnij wszystkim użytkownikom tego komputera
- Używaj dla każdego tej samej nazwy użytkownika i

Połączenie zostanie zapisane w folderze Połączenia sieciowe.


Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie

Aby utworzyć połączenie i zamknąć kreatora, kliknij przycisk Zakończ.

< Wstecz Zakończ Anuluj

Po zakończeniu tworzenia połączenia szerokopasmowego w oknie POŁĄCZENIA SIECIOWE pojawia się ikona naszego nowego połączenia

Szerokopasmowy



Zakończenie tworzenia połączenia lub uruchomienie połączenia z okna POŁĄCZEŃ SIECIOWYCH otwiera okno



I tym oto sposobem mamy gotowe połączenie szerokopasmowe.

Aby nasz komputer sam łączył się z internetem należy w opcjach wyłączyć "Monituj o nazwę użytkownika ..." i dodać skrót połączenia do autostartu (start->programy->autostart)

WAŻNE !!!

Proszę pamiętać o **odznaczeniu** protokołu internetowego TCP/IP w właściwościach połączenia lokalnego lub połączenia bezprzewodowego.